



Mochila Rhapsody

Design by Ellinor Widéen Frostvirka.com @frostvirka i samarbete med Favoritgarner

Garn från www.favoritgarner.se

Originalen med svart bottenfärg är gjord i Svarta Fårets Tilda (50-grams nystan). Den med vit bottenfärg är gjord i Katia Capri. Färg A och F kräver mer garn än B-E. Färgen F kan räcka med 1 nystan men några mönstertestare har behövt 2 nystan.

	Ditt garnval:	Tilda	Capri:
Färg A x 2 nystan		svart 01	vit 82050
Färg B x 1 nystan		Cerise 63	gul 82118
Färg C x 1 nystan		Rosa 40	rosa 82100
Färg D x 1 nystan		Vit 05	svart 82056
Färg E x 1 nystan		rosalila 543	cerise 82138
Färg F x 2 nystan		grön 538	ljusgrön 82149

Alternativa garnsorter (se bilder på sista sidan)

Scheepjes Catona färg A + F x 2 nystan, färg B-E x 1 nystan
 Katia Tencel Cotton färg A + F x 2 nystan, färg B-E x 1 nystan
 Scheepjes Cahlista färg A x 3 nystan, färg B-F x 2 nystan

Storlek: Originalen är ca 27 cm i höjd och 16 cm i diameter.

Nål 2,0 – 2,5 mm beroende på virkfasthet och vana. En halv storlek mindre till upplägningen av axelremmen.

www.frostvirka.com ♥♥♥ www.favoritgarner.se ♥♥♥ www.gicona.com

© Copyright Gicona AB 2020 i samarbete med Favoritgarner och Frostvirka. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion och publicering av detta mönster är inte tillåtet. Använd gärna hashtags: #frostvirka #favoritgarner #gicona

Förkortningar:

M - maska
Sm – smygmaska
Fm – fast maska
Mb – maskbåge

Viktiga tips innan du börjar:

- Om det är första gången du virkar en mochilaväska, pröva gärna att virka de första 10 varven med restgarner tills du känner dig nöjd med resultatet. Det är ovant att virka så hårt och fast som behövs för att det ska bli snyggt, så lite träning innan är bra. *Titta gärna på Favoritgarners instruktionsfilmer för Dancing Hearts Mochila Bag del 1, 2 och 4 för fler användbara mochila-tips.*
- Väskan virkas med fm i **bakre mb**.
- Väskan virkas runt runt utan någon sm i slutet av varvet. För att veta när det är ett nytt varv så kan du sätta en markör i varvets första m. Den flyttar du sedan med dig för varje varv eller så länge du behöver.
- När du ska byta färg görs genomdraget med nya färgen i maskan före färgbytet.
- Trådarna som används löper med under arbetets gång, **du klipper inte av några trådar förrän hela väskan är klar**. Försök att hålla trådarna som löper med lite spänt tillsammans i vänsterhanden när du virkar, då blir maskorna snyggast. Du virkar hela tiden om alla trådar. Titta på insidan av väskan då och då för att ha koll på att alla trådar är spända. Ibland kan du behöva dra lite försiktigt i någon tråd om den har veckat sig på insidan.
- Nysta inte upp för mycket på dina nystan, då trasslar de sig. Ha garnen placerade i samma ordning hela tiden så är det lättare att ta garltrådarna från samma håll, över eller under. Du undviker trassel och det är bara att virka på.
- Räkna maskorna noga efter varje varv, det är krångligt att dra upp maskor när man virkar en mochila.
- **OBS** Tänk på att trycka ut din bottencirkel ordentligt efter varje varv så att den är ordentligt platt innan du fortsätter. På de allra sista varven kan den ända börja bli lite "bulig" men det försvinner när du blocker den.
- Det som står inom parentes ska göras så många gånger som anges direkt efter parentesens t.ex. x 2.
- Om du har frågor angående mönstret, välkommen att höra av dig till frostvirka@gmail.com

Gör en magisk ring med färg A.

Varv 1: Med färg A, 8 fm om ringen. **8 fm**

Varv 2: Med A, 2 fm i varje m varvet runt. **16 fm.**

Varv 3: Med B, (fm, 2 fm nästa m) x 8. **24 fm.**



Varv 4: Ökning i var 3:e m varvet runt.

(med E 2 fm, med D 2 fm i samma m, med F 2 fm, med D 2 fm i samma m, med C 2 fm, med D 2 fm i samma m, med F 2 fm, med D 2 fm i samma m) x 2. **32 fm.**



Varv 5: Ökning i varannan m.


(med E 1 fm, 2 fm i samma m, med D 1 fm, 2 fm i samma m, med F 1 fm, 2 fm i samma m, med D 1 fm, 2 fm i samma m, med C 1 fm, 2 fm i samma m, med D 1 fm, 2 fm i samma m, med F 1 fm, 2 fm i samma m, med D 1 fm, 2 fm i samma m) x 2. **48 fm.**



3 fm i varje färgparti.

Varv 6: Ökning i var 6: e m.

(Med E 1 fm, 2 fm i samma m, 1 fm, med D 3 fm, med F 1 fm, 1 fm med F + 1 fm med A i samma m, med F 1 fm, med D 3 fm, med C 1 fm, 2 fm i samma m, 1 fm, med D 3 fm, med F 1 fm, 1 fm med F + 1 fm med A i samma m, med F 1 fm, med D 3 fm) x 2 **56 fm.**




Varv 7: Ökning i var 7:e m.

(med E 3 fm, 2 fm i samma m, med D 3 fm, med F 2 fm, med A 1 fm, med F 2 fm i samma m, med D 3 fm, med C 3 fm, 2 fm i samma m, med D 3 fm, med F 2 fm, med A 1 fm, med F 2 fm i samma m, med D 3 fm) x 2. **64 fm.**




Varv 8: Ökning i var 8:e m.

(Med E 2 fm i samma m, 4 fm, med D 3 fm, med F 2 fm i samma m, 1 fm, med A 1 fm, med F 2 fm, med D 3 fm, med C 2 fm i samma m, 4 fm, med D 3 fm, med F 2 fm i samma m, 1 fm, med A 1 fm, med F 2 fm, med D 3 fm) x 2. **72 fm.**




Varv 9: 16 ökningar

(Med E 4 fm, 2 fm i samma m, 2 fm i samma m, med D 3 fm, med F 3 fm, med A 1 fm, med F 2 fm i samma m, 2 fm i samma m, med D 3 fm, med C 4 fm, 2 fm i samma m, 2 fm i samma m, med D 3 fm, med F 3 fm, med A 1 fm, med F 2 fm i samma m, 2 fm i samma m, med D 3 fm) x 2. **88 fm.**



Varv 10: ökning i var 11:e m.

(Med E 1 fm, 2 fm i samma m, 6 fm, med D 3 fm, med F 1 fm, 2 fm i samma m, 1 fm, med A 1 fm, med F 4 fm, med D 3 fm, med C 1 fm, 2 fm i samma m, 6 fm, med D 3 fm, med F 1 fm, 2 fm i samma m, 1 fm, med A 1 fm, med F 4 fm, med D 3 fm) x 2. **96 fm.**




Varv 11: Ökning i var 12:e m.

(Med E 4 fm, 2 fm i samma m, 4 fm, med D 3 fm, med F 4 fm, i nästa m virkas 1 fm med A + 1 fm med F, med F 4 fm, med D 3 fm, med C 4 fm, 2 fm i samma m, 4 fm, med D 3 fm, med F 4 fm, i nästa m virkas 1 fm med A + 1 fm med F, med F 4 fm, med D 3 fm,) x 2. **104 fm.**



Varv 12: 8 ökningar.

(Med E 1 fm, 2 fm i nästa m, 8 fm, med D 3 fm, med F 1 fm, 2 fm i samma m, 2 fm, med A 1 fm, med F 5 fm, med D 3 fm, med C 1 fm, 2 fm i samma m, 8 fm, med D 3 fm, med F 1 fm, 2 fm i samma m, 2 fm, med A 1 fm, med F 5 fm, med D 3 fm) x 2. **112 fm.**




Varv 13: 16 ökningar

(Med D 2 fm i samma m, med E 9 fm, med D 2 fm i samma m, 3 fm, 2 fm i samma m, med F 4 fm, med A 1 fm, med F 4 fm, med D 2 fm i samma m, 3 fm, 2 fm i samma m, med C 9 fm, med D 2 fm i samma m, 3 fm, 2 fm i samma m, med F 4 fm, med A 1 fm, med F 4 fm, med D 2 fm i samma m, 3 fm) x 2. **128 fm.**



Varv 14: 8 ökningar

(Med D 3 fm, med E 7 fm, med D 3 fm, 2 fm i samma m, 5 fm, med F 3 fm, med A 1 fm, med F 3 fm, med D 3 fm, 2 fm i samma m, 5 fm, med C 7 fm, med D 3 fm, 2 fm i samma m, 5 fm, med F 3 fm, med A 1 fm, med F 3 fm, med D 3 fm, 2 fm i samma m, 2 fm) x 2. **136 fm.**



Varv 15: 8 ökningar

(Med D 1 fm, 2 fm i samma m, 2 fm, med E 5 fm, med D 9 fm, 2 fm i samma m, 2 fm, med F 2 fm, med A 1 fm, med F 2 fm, med D 9 fm, 2 fm i samma m, 2 fm, med C 5 fm, med D 9 fm, 2 fm i samma m, 2 fm, med F 2 fm, med A 1 fm, med F 2 fm, med D 8 fm) x 2. **144 fm.**



Varv 16: 16 ökningar

(Med D 4 fm 2 fm i samma m, 1 fm, med E 3 fm, med D 1 fm, 2 fm i samma m, 11 fm, 2 fm i samma m, 1 fm, med F 1 fm, med A 1 fm, med F 1 fm, med D 1 fm, 2 fm i samma m, 11 fm, 2 fm i samma m, 1 fm, med C 3 fm, med D 1 fm, 2 fm i samma m, 11 fm, 2 fm i samma m, 1 fm, med F 1 fm, med A 1 fm, med F 1 fm, med D 1 fm, 2 fm i samma m, 7 fm) x 2. **160 fm.**



Varv 17: 8 ökningar

(Med D 8 fm, med E 1 fm, med D 7 fm, 2 fm i samma, 11 fm, med F 1 fm, med D 7 fm, 2 fm i samma, 11 fm, med C 1 fm, med D 7 fm, 2 fm i samma, 11 fm, med F 1 fm, med D 7 fm, 2 fm i samma m, 3 fm) x 2. **168 fm.**



Varv 18: 8 ökningar

Hela varvet görs med färg D. Ökningarna görs i den ensamma maskan som utgör varje blomblad. **176 fm.**

Varv 19: 4 ökningar


Hela varvet görs med färg A. Gör totalt 4 ökningar jämnt fördelat över varvet. **180 fm.**







Vid behov, blocka bottenplattan så den så att den blir helt slät.

I fortsättningen görs inga ökningar, utan nu virkas efter diagram. Diagrammet i sin helhet hittar du i slutet av mönstret. Du upprepar varje rad, ruta 1 – 36, totalt 5 ggr på varje varv. Varje varv börjar i ruta 1. En ruta är en fm. *Se gärna Favoritgarnerns instruktionsfilm del 2 till Dancing Hearts mochila bag för hur man virkar efter diagram.*

Färgerna på rutorna representerar följande färger:

	F
	E
	D
	C
	B
	A





När du virkat klart **varv 54**, fördela 10 markörer med 18 m mellanrum varvet runt (vita rutorna är där du ska sätta markören). Det här kommer bli väskans snoddhåll.

www.frostvirka.com ♥♥♥ www.favoritgarner.se ♥♥♥ www.gicona.com

© Copyright Gicona AB 2020 i samarbete med Favoritgarner och Frostvirka. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion och publicering av detta mönster är inte tillåtet. Använd gärna hashtags: #frostvirka #favoritgarner #gicona

Varv 55 Virka som vanligt, men 2 m före varje markör virkas *4 lm, hö 2 m före den markerade m och 2 m efter (totalt hoppas 5 m över), virka fm som vanligt fram till 2 m före nästa markör, upprepa från * varvet runt. *Se gärna Favoritgarnerns instruktionsfilm del 4 till Dancing Hearts mochila bag för hur man virkar snoddhål.*

Varv 56

Virka som vanligt, men när du kommer till "snoddhålen" virkar du 5 fm om lmb + om alla färgtrådarna, obs virka hårt om trådarna.

Virka varv 57 – 59 enligt diagrammet. Avsluta med sm. Fäst tråden på insidan av väskan.

Snodd


Gör valfri snodd till din väska. Jag gjorde en treflåta av 9 stycken 1-m trådar i färg A. Trä i flätan i snoddhålen. Om du vill, gör två tofsar i passande storlek och sätt fast i varje ände på snodden. Tofsarna gjorde jag i färg B.


Axelrem

Alla varv virkas från rätsidan. Klipp av trådarna efter varje varv så att det blir lika långa ändar på axelremmen.

Lägg upp 297 m med färg E, men använd en storlek mindre på virknålen vid uppläggnen. Det är viktigt att dina lm inte blir för lösa för då blir axelremmen vågig. Lägg därför upp dina lm hårt och fast. Om du virkar med grövre garn än originalet så kanske axelremmen känns för lång, prova dig fram. Antalet maskor ska vara delbart med 8 + 1 m.

Klipp av tråden. Lägg de andra fem färgerna till väskan så att de sticker ut lika långt som änden på uppläggnen (bild 2 nedan)). Byt tillbaka till den större virknålen. Gör en ögla med färg E och börja virka om alla trådarna enligt diagrammet, se diagram och bild 3 – 4 nedan. Fäst remmen på insidan av din mochilaväska.





Länkar

Mer inspiration från Frostvirka: www.frostvirka.com

Garn och mönster: www.favoritgarner.se

Inspiration och mönster från designers/varumärken: www.gicona.com

Facebook & Instagram

@frostvirka

@favoritgarner

@giconadesign

Bilder & hashtags

Tagga gärna dina bilder med när du virkat efter vårt mönster. Vi skulle bli jätteglada om du också ville länka till den sida där du upptäckte designen.

#frostvirka


#favoritgarner

#gicona



www.frostvirka.com ♥♥♥ www.favoritgarner.se ♥♥♥ www.gicona.com

© Copyright Gicona AB 2020 i samarbete med Favoritgarner och Frostvirka. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion och publicering av detta mönster är inte tillåtet. Använd gärna hashtags: #frostvirka #favoritgarner #gicona



www.frostvirka.com ♥♥♥ www.favoritgarner.se ♥♥♥ www.gicona.com

© Copyright Gicona AB 2020 i samarbete med Favoritgarner och Frostvirka. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion och publicering av detta mönster är inte tillåtet. Använd gärna hashtags: #frostvirka #favoritgarner #gicona

Alla garnsorter finns hos www.favoritgarner.se

Garn Catona

Virkat av @nettis01 i färg: A – 501 x 2, B – 398 x 1, C – 212 x 1, D – 106 x 1, E – 251 x 1, F – 128 x 2.



Garn Tencel Cotton

Virkat av Karin Sandell i färg: A – 02 x 2, B – 16 x 1, C – 17 x 1, D – 08 x 1, E – 15 x 1, F – 10 x 2.



Garn Cahlista

Virkat av Karin Birkehammar i färg: A – 254 x 3, B – 524 x 2, C – 264 x 2, D – 105 x 2, E – 255 x 2, F – 512 x 2.

